

```

<0075> 2660 :
<0811> 2670 REM ***** Text drucken *****
<0A19> 2680 IF vorhanden=0 THEN GOSUB 3720:RETU
RN
<0210> 2690 LOCATE #3,5,1
<192F> 2700 PRINT #3,"Bitte Drucker einschalten
, Papier einlegen und ON LINE schalten !
"
<0225> 2710 LOCATE #3,5,2
<0C82> 2720 PRINT #3,"Dann die Leertaste dricke
n !";
<0645> 2730 eingabe$=INKEY$
<08FD> 2740 IF eingabe$<>" " THEN GOTO 2730
<01AF> 2750 CLS #3
<0204> 2760 GOSUB 3900
<0271> 2770 LOCATE #3,10,1
<0DCB> 2780 PRINT #3,"NLQ-Druck = N           Entwu
rfsdruck = E";
<0286> 2790 LOCATE #3,10,2
<0E7F> 2800 PRINT #3,"Fettdruck = F           Doppe
lanschlag= D";
<0695> 2810 eingabe$=INKEY$
<087A> 2820 IF eingabe$="" THEN GOTO 2810
<092E> 2830 eingabe$=UPPER$(eingabe$)
<0ECA> 2840 IF eingabe$="N" THEN PRINT #8,CHR$(
27);CHR$(73);CHR$(3);:GOTO 2870

```

```

<0EC9> 2850 IF eingabe$="E" THEN PRINT #8,CHR$(
27);CHR$(73);CHR$(1);:GOTO 2870
<0D2D> 2860 IF eingabe$="F" THEN PRINT #8,CHR$(
27);CHR$(69);:GOTO 2870
<0D37> 2870 IF eingabe$="D" THEN PRINT #8,CHR$(
27);CHR$(71);:GOTO 2870
<0237> 2880 GOTO 2810
<01F5> 2890 LOCATE #3,20,2
<0A98> 2900 PRINT #3,datei$;" wird gedruckt !";
<083F> 2910 FOR i=1 TO endzeile
<0772> 2920 FOR j=1 TO lirand
<0399> 2930 PRINT #8,CHR$(32);
<0259> 2940 NEXT j
<08E8> 2950 FOR j=1 TO maxspalte
<084A> 2960 PRINT #8,CHR$(text(j,i));
<0277> 2970 NEXT j
<0570> 2980 PRINT #8,CHR$(13);CHR$(10);
<028A> 2990 NEXT i
<0192> 3000 RETURN
<00D4> 3010 :
<09F9> 3020 REM ***** Programm beenden *****
<027C> 3030 LOCATE #3,15,2
<0642> 3040 PRINT #3,"Bitte mit ";
<06FE> 3050 PRINT #3,CHR$(invers);
<0357> 3060 PRINT #3," J ";
<0712> 3070 PRINT #3,CHR$(invers);
<0C06> 3080 PRINT #3," die Beendigung best(tige
n !";
<05AF> 3090 eingabe$=INKEY$
<07AD> 3100 IF eingabe$="" THEN GOTO 3090
<0947> 3110 eingabe$=UPPER$(eingabe$)
<0965> 3120 IF eingabe$="J" THEN CALL 0 ELSE RE
TURN

```