```
10 MODE 2
20 REM  ****************************************
30 REM *                                        *
40 REM * CREATION DU TABLEAU DE MEMORISATION    *
50 REM *       DU NOM DES PROGRAMMES.           *
60 REM *                                        *
70 REM  ****************************************
80 DIM E$(18)
90 LET NP=1
100 REM  ***************************************
110 REM *                                       *
120 REM *         PAGE DE PRESENTATION          *
130 REM *                                       *
140 REM  ***************************************
150 PRINT "Contenu actuel de la disquette:"
160 REM  ***************************************
170 REM *                                       *
180 REM * AFFICHAGE DU CONTENU DE LA DISQUETTE *
190 REM *                                       *
200 REM  ***************************************
210 CAT
220 PRINT "Tapez le nom complet de chaque programm
e a effacer."
230 PRINT "Une fois ce choix termine veuillez le v
alider en tapant '*'."
240 REM  ***************************************
250 REM *                                       *
260 REM *   INDICATION DU NOM DES PROGRAMMES    *
270 REM *              A EFFACER.               *
280 REM *                                       *
290 REM  ***************************************
300 INPUT ;"Nom du programme";N$
310 IF N$<>"*" THEN LET E$(NP)=N$
320 IF N$="*" OR NP=18 THEN GOTO 490
330 REM  ***************************************
340 REM *                                       *
350 REM *      ATTENTION LES FLECHES SONT       *
360 REM *  OBTENUES EN TAPANT RESPECTIVEMENT    *
370 REM *(CTRL H) ET (CTRL K) LES DEUX TOUCHES *
380 REM *  DEVANT ETRE FRAPPES SIMULTANEMENT    *
390 REM *                                       *
400 REM  ***************************************
410 PRINT "←←←←←←←←←←←←←←←                    ↑
"
420 LET NP=NP+1
430 GOTO 300
440 REM  ***************************************
450 REM *                                       *
460 REM *     AFFICHAGE DU CHOIX EFFECTUE       *
470 REM *                                       *
480 REM  ***************************************
490 PRINT
500 PRINT "RECAPITULATIF:"
510 PRINT "Programmes a effacer:"
520 FOR I=1 TO NP
530 PRINT E$(I),,
540 NEXT I
550 PRINT
560 PRINT "Confirmez vous l'effacement de tous ces
 programmes? (O/N)
570 LET K$=UPPER$(INKEY$)
580 IF K$="" THEN GOTO 570
590 IF K$<>"O" THEN CLEAR:GOTO 10
600 REM  ***************************************
610 REM *                                       *
620 REM *  BOUCLE D'EFFACEMENT DES PROGRAMMES   *
630 REM *                                       *
640 REM  ***************************************
650 FOR D=1 TO NP
660 LET A$=E$(D)
670 ùERA,àA$
680 NEXT D
690 REM  ***************************************
700 REM *                                       *
710 REM *    AFFICHAGE DU NOUVEAU CONTENU       *
720 REM *           DE LA DISQUETTE             *
730 REM *                                       *
740 REM  ***************************************
750 CLS
760 PRINT "Nouveau contenu de la disquette:"
770 CAT
780 PRINT
790 PRINT "Voulez-vous effacer d'autres programmes
? (O/N)"
800 LET K$=UPPER$(INKEY$)
810 IF K$="" THEN GOTO 800
820 REM  ***************************************
830 REM *                                       *
840 REM *    REINITIALISATION COMPLETE DE       *
850 REM *    DE L'ORDINATEUR EN CAS DE FIN      *
860 REM *     D'UTILISATION DU PROGRAMME.       *
870 REM *                                       *
880 REM  ***************************************
890 IF K$<>"O" THEN CLEAR:CALL O
900 CLEAR:GOTO 10
```